

## Data Interfaces

Programm für Datenaustausch mit Mesonic Winline Auftragsbearbeitung.

Datenschnittstellen:

Artikelstammdaten, Preise:

Datanorm 4

Datanorm 5

Kundenbestellungen:

EDIFAKT - ORDERS

Kundenlieferscheine:

EDIFAKT – DESADV

Kundenfaktura:

EDIFAKT – INVOIC

Diese Demo beinhaltet Datanorm4 Interface

Installation:


Setup Ausführen

Applikation starten (DatNe.exe)

Beim 1. Start muss ein Benutzer mit Passwort eingegeben werden, der bereits Zugriff auf die Datenbanken (für Mandantendaten und Systemdaten) hat.


[Datei – SQL User]

z.B. meso - meso



Mit OK speichern.

Dann werden die Parameter eingegeben:  
[Datei – Parameter]



Parameterdatenbank:	\\work\datanorm\prog\DatNe.edb
SQL Server:	EW005
Datenbank:	CWLDATEN81
Mandant:	300M
Beginn Wirtschaftsjahr:	2005
Monat von:	1
Export Pfad:	c:\work\datanorm\prog\
SRV Server:	EW005
SRV Datenbank:	CWLSYSTEM81
Mesonic.ini Pfad:	c:\programme\mesonic\winline81956\

Parameterdatenbank: Angabe des Speicherplatzes für die Parameterdatenbank (Standard ist das Programmverzeichnis) Pfad + \DatNe.edb

SQL-Server: Name des SQL Servers auf dem die Winline-Mandantendaten gespeichert sind.

Datenbank: Name der Winline – Mandanten Datenbank

Mandant: Standard Mandantenummer

Beginn Wirtschaftsjahr: z.B.: 2005

Monat von: Eingabe des Monats, in dem das WJ beginnt (für Jänner: 1)

Export-Pfad: Angabe des Pfades wo die Datanorm 4 – Exportdateien gespeichert werden sollen – am Ende mit \

SRV Server: Name des SQL Servers auf dem die Winline Systemdaten gespeichert sind


SRV Datenbank: Name der Winline System Datenbank

Mesonic.ini Pfad: Eingabe des Pfades der Datei: mesonic.ini (lokales Winline – Verzeichnis)

Mit OK Speichern

## Datanorm4 Einstellungen

[DataNorm4 – Einstellungen]



Hier werden diverse Einstellungen für den Export der DataNorm 4 Daten gespeichert.

Firma: Anzeige des Firmenworlautes in der Übermittlungsdatei

Info: Freitext1 für die Datenübermittlung

Info: Freitext 2 für die Datenübermittlung

Währungskennzeichen: Auswahl der Währung, in der die Preise übermittelt werden

Artikelgruppe:

Hier kann entschieden werden, ob die Artikelgruppe oder die Artikeluntergruppe exportiert werden soll. Bei Auswahl Artikeluntergruppe wird, als Artikelgruppe im Artikelstammsatz die 1. 3 Stellen der Untergruppe als Hauptgruppe übermittelt.

Text:

Bei Textübermittlung kann gewählt werden:

mit Textbaustein (die Makronummer im Artikelstamm wird als Textbaustein übermittelt)

mit Langtext2 (der Langtext2 aus dem Artikelstamm wird als Text übermittelt)

mit Artikelnotiz (Auswahl einer der 10 Artikelnotizfelder aus dem Artikelstamm)

Artikelview:


Hier werden die Spaltenbezeichnungen aus der View 21 eingetragen, deren Inhalt exportiert werden soll.

Zusatzfelder:

Hier kann aus den Artikelzusatzfeldern gewählt werden.

## Einstellungen Preise:

[DataNorm4 – Preise]



Hier kann definiert werden, welche Daten für die, zu exportierenden Preise, gewählt werden sollen.

Allg. VK Preis:

Es wird der allgemeine Verkaufspreis aus dem Artikelstamm gewählt. (nicht aus der Preismatrix)

Preislistenpreis:

Nach Auswahl des Preislistenpreises ist eine Eingabe möglich:

- der Preisliste (Nummer, der in Winline hinterlegten Preisliste)
- von Datum (Gültigkeit der Preisliste)
- bis Datum (Gültigkeit der Preisliste)
- Rabatt 1
- Rabatt 2
- Mengen Rabatt

Kunden spez. Preis:

Auswahl des kundenspezifischen Preises, zusätzlich zu den Eingaben wie Preislistenpreis:

- Nummer (Kundennummer aus Winline)
- Rabattleiste 1
- Rabattleiste 2
- Summenrabatt

Kundengruppen Preis:


Auswahl des Kundengruppenpreises, wie Kunden spez. Preis, allerdings wird unter Nummer die Kundengruppe hinterlegt

Alle Auswahlen können durch die Rabattspalte aus dem Artikelstamm ergänzt werden.

(ACHTUNG: in der DEMO Version ist nur die Ausgabe des allg. VK Preises möglich.)

## Datenexport:

[DataNorm4 – Daten Export]



Hier werden die Artikelstammdaten, Rabatte, Artikelgruppen, Textbausteine im Datanorm 4 Format ausgegeben.

Export Datum:  
Eingabe des Exportdatums

Exportkennzeichen:  
N .. Neuanlage der Artikeldaten  
A .. Änderungsdaten  
L .. Löschmoden

(ACHTUNG in DEMO wird nur N unterstützt.)

Inaktive Artikel können exportiert werden.

Selektion nach:

- von Artikelnummer – bis Artikelnummer
- von Artikelgruppe – bis Artikelgruppe
- von Artikeluntergruppe – bis Artikeluntergruppe

Es wird die Anzahl der exportierten Datensätze angezeigt.

Der Pfad und der Dateiname des Exportes sind ablesbar.