

Übersicht Funktionen von „meso2nexMart“

Schnittstelle zur Weitergabe von
Bestellungen aus der
Mesonic WINLine® an die
Handelsplattform „nexMart“
www.nexmart.net

1. Zielsetzung


Die vorliegende Lösung ermöglicht es, Bestellungen aus der Mesonic WINLine® an die Handelsplattform nexMart zu übergeben. Die Übergabe erfolgt per automatischem E-Mailversand. Nach Absprache ist alternativ auch eine Übertragung via FTP möglich.

Die Lizenzsierung läuft über die Steuernummer des Kunden.

2. prinzipieller Ablauf

In der WINLine® werden Bestellungen erfasst. Wenn die Bestellung dann an nexMart übergeben werden soll, ist die Batchbelegschnittstelle aufzurufen. Über die Filterfunktion im Batchbelege erfolgt eine Auswahl der Belege. Dabei wird ein XML-File mit den Bestelldaten in einem festgelegtem Verzeichnis erstellt.

Das Schnittstellenprogramm „meso2nexmart“ überwacht dieses Verzeichnis, liest von dort die Bestellungen ein und verschickt automatisch per E-Mail die konvertierte Datei.



3. Lizenzierung/Installation

Es wird für die Lizenzierung (Auslieferung) die Steuernummer des Kunden benötigt. Beim Einsatz von mehreren Mandanten ist eine Mehrfachinstallation erforderlich. Für die zusätzlichen Mandanten werden ebenfalls die zugehörigen Steuernummern benötigt. Als Nachweis für die Untermantanten wird ein Hardcopy des Menüpunktes Mandantenwechsel benötigt.

Ausgeliefert wird Meso2nexMart in form einer Setup-Datei.

4. Welche Stammdaten werden übertragen

Neben den Stammdaten bei Nexmart werden folgende Daten noch zusätzlich mit übertragen:

- Lieferadresse Name₁ / (Name₂ / Straße / PLZ / Ort)
- Lieferantenartikelnummer
- Einzelpreis
- Menge
- gewünschtes Lieferdatum pro Position
- Colli

Spezielle Kundenwünsche können gerne berücksichtigt werden. Geben Sie uns die Informationen und wir prüfen die Umsetzbarkeit und teilen Ihnen den Aufwand mit.

5. Nutzung des Programms

5.1.1 Belegerfassung in der WINLine®

Bestellungen werden erfasst. Wenn eine Bestellung per Mail verschickt werden soll, ist in der Belegerfassung/Texte die gewünschte Übertragungsart auswählen.



Abbildung 1: Auswahl der Übertragungsart

Demzufolge wird ausgewählt, daß die Bestellung in den nexMart-Warenkorb übertragen wird. Wird unter nexMart keine Auswahl getroffen, wird die Bestellung auch nicht automatisch per Mail versandt.

Wenn die Bestellungen gesendet werden sollen, ist der Batchbeleg aufzurufen.

Über den Filter nexmart, ist gewährleistet, das auch wirklich nur neue Belege nach nexMart übertragen werden. Über eine andere Einstellung können auch andere Belege exportiert werden.

5.1.2 meso2nexmart

Das Schnittstellenprogramm kann automatisch das Exportverzeichnis der WINLine® alle 5 Sekunden überwachen oder die Überwachung wird per Button ausgelöst. Voreingestellt wird der jeweilige Modus in der Setup.xml. Im laufenden Betrieb kann mit dem Haken bei „automatischer Export“ zwischen den beiden Modi umgeschaltet werden.

Wenn ein Beleg exportiert wurde, wird dieser angezeigt. Der erste Beleg pro Vorgang legt immer den Anzeige- und Dateinamen fest. Wenn mehr als ein Beleg pro Verarbeitung übertragen wurden, dann können die einzelnen Belegnummern durch klicken auf das „+“ angezeigt werden.

Die Dateien für nexMart werden grundsätzlich in das in der Setup.xml definierte Verzeichnis erstellt. Von hier können die Daten per Hand übertragen werden. Wenn der automatische E-Mailversand gewählt wurde, dann verschickt das Programm automatisch die Exportdatei per Mail.

Die Originaldaten können je nach Einstellung auch gesichert werden. Grundsätzlich werden sie von meso2nexMart aus dem Importverzeichnis gelöscht.

6. Festlegungen

Im Moment sind folgende Einstellungen fest vorgegeben:

Bezeichnung	WINLinefeld	Beschreibung
Lieferanten-Nr Nexmart	„Lieferanten-Nr Nexmart“ Zusatzfeldbezeichnung Personenkoststamm	- im die Lieferantenummer mit der der Lieferant, bei dem bestellt wird bei nexMart gelistet wird
KD-Nr beim Lieferant	„KD-Nr beim Lieferant“ Zusatzfeldbezeichnung Personenkoststamm	- im die eigene Kundennummer bei diesem Lieferanten
Nexmart_Nummer	Nexmart_Nummer Zusatzfeldbezeichnung Mandantenstamm	im die eigene nexMart-Nummer
Nexmart_Benutzer	Nexmart_Benutzer Zusatzfeldbezeichnung Mandantenstamm	im der eigene nexMart-Benutzer-name
Übertragungsart	Belegkopftext 4	vgl. Tabelle 3
letzter Benutzer	Belegtext 9	der Name des letzten Beleg-Benutzers
Mengeneinheit	Bezeichnung 2 im Collistamm	Bezeichnungszuordnung zwischen WINLine® und Nexmart, vgl. Tabelle

Tabelle 1: festgelegte Feldmappings

Einheit	Beschreibung	Maß
CEN	Hundert	Packeinheit
CGM	Centigramm	Gewicht
CLF	HundertBlatt	Packeinheit
CMK	Kubikzentimeter	Raum-Volumen
CMQ	Quadratzentimeter	Fläche
CMT	Zentimeter	Länge
CNP	100 Packungen	Packeinheit
DLT	Deziliter	Masse-Volumen
DMK	Kubikdezimeter	Raum-Volumen
DMQ	Quadratdezimeter	Fläche
DMT	Dezimeter	Länge
DPC	Dutzend	Stück
DPR	Dutzend Paar	Packeinheit
DZN	Dutzend	Packeinheit
DZP	Dutzend Packungen	Packeinheit
GRM	Gramm	Gewicht
HBX	100 Boxen	Packeinheit
HGM	Hectogramm	Masse-Volumen
HLT	Hektoliter	Masse-Volumen
HMT	Hektometer	Raum-Volumen
KGM	Kilogramm	Gewicht
KTM	Kilometer	Raum-Volumen
KTN	Karton	Packeinheit
LTR	Liter	Masse-Volumen
MGM	Milligramm	Gewicht
MIL	Tausend	Packeinheit
MMK	Kubikmillimeter	Raum-Volumen
MMQ	Quadratmillimeter	Fläche
MTK	Kubikmeter	Raum-Volumen
MTQ	Quadratmeter	Fläche
MTR	Meter	Länge
NMP	Packung	Packeinheit
NPL	Anzahl Pakete	Packeinheit
NPT	Anzahl Teile	Packeinheit
SET	Satz	Packeinheit
TNE	Tonne	Gewicht
TPR	10 Paar	Packeinheit

Tabelle 2: Auszug der Bezeichnungen der Mengeneinheiten in nexMart